ECAD Tools 설치 방법

해당 기능들은 AutoCAD LT 버전에서는 구동되지 않습니다.
오토캐드 2017,18일 경우에는 설치후 설정하는 하는 방법이 있으므로 꼭 설치하신뒤 설정하는법을 봐주시기 바랍니다.

설치가 잘안되시면 ecad1@hanmail.net으로 메일과 전화번호 남겨주시면 지원해 드리도록 하겠습니다.

1. 해당아이콘을 누릅니다.

2. 프로그램 설치를 누르고 설치를 넘기다 보면 아래 해당 그림이 나오는데 이때, 자신이 가지고 있는 오토캐드 버전을 선택을 합니다.



3. 다음을 누르면 아래화면이 나타나는데 올바른 경로 설정인지 확인후 다음을 눌러서 설치를 마무리 할때까지 진행을 합니다.

설치를 하는 과정중에 **microsoft Access database engine 2010** 문구가 뜨신다면 일단 확인을 눌러 진행해주시면 됩니다.
이에 따른 조치방법은 아래에 있으니 꼭 참고 하시기 바랍니다.



4. 인스톨이 완료되면 완료를 눌러 프로그램을 마무리 합니다.

5. 설치가 정상적으로 완료되면 바탕화면에 해당 폴더와 아이콘이 생깁니다.



그런다음 오토캐드를 실행시키면 메뉴바에 ECADtools라는 항목이 추가가 됩니다.
추가가 되면 정상적으로 설치가 된것이므로 사용하시면 되겠습니다.

오토캐드 2017,18인 경우

1. 오토캐드 2017,18인 경우에는 설치를 완료후에 바탕화면 왼쪽 하단 시작에 들어가셔서 해당 설정을 클릭해주시기 바랍니다.

2. 해당 아이콘을 누르면 아래 그림이 나오는데 이때 설치된 오토캐드를 선택후 적용하기를 누른신뒤 닫기를 눌러 주시면 정상적으로 됩니다.

설치중 **microsoft Access database engine 2010**이라고 뜰 경우

설치후 상단의 화면이 뜰경우에는 현재 사용중인 컴퓨터는 64 비트인데 ms office는 32비트용으로 설치가 되있어서 해당 화면이 뜬것입니다.

이경우에는 해당 글 아래 사진부분에 있는 파일을 설치해주시면 됩니다.

내 컴퓨터-> C드라이브 -> ECADTools -> Temp 에서 표시 부분을 관리자 관한으로 설치해주시면 됩니다.